

Järbo
GARN®

11-22
SOFT COTTON



11-22**GARNKVALITÉ****GARNÅTGÅNG**

FG.1 vit (8800)

FG.2 röd (8808)

FG.3 marin (8829)

GARNÅTGÅNG

FG.1 vit (8800)

FG.2 röd (8808)

FG.1 marin (8829)

VIRKNÅL**TILLBEHÖR****DESIGN & TEXT****KORGAR**

Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

BRÖDKORG 22 cm i diameter x höjd 16 cm

Ca 250 g

Ca 50 g

Ca 50 g

ÄGG/FRUKTKORG 15 cm i diameter x höjd 12 cm

Ca 150 g

Ca 50 g

Ca 50 g

Nr 5

Tryckknappar för dig som vill kunna stänga korgen

Gunilla Olmarker

GARNUPPLYSNING

Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
FLER BESKRIVNINGAR Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
 och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FÖRKLARINGAR

Korgarna virkas med dubbelt garn. Vid färgbyte virkas som i slutet av v med den nya färgen.

BRÖDKORG

Lägg med fg.1 upp 4 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: 1 lm, virka sedan 8 fm om lm-ringen, sluta med detta och följande v med 1 sm i 1:a fm.**Varv 2:** Börja detta och följande v med 1 lm, virka sedan 2 fm i varje fm.**Varv 3:** x 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.**Varv 4:** x 2 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.**Varv 5:** 32 fm.**Varv 6:** x 3 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.**Varv 7:** x 2 fm, 2 fm i nästa fm, 2 fm, upprepa från x = 48 fm på v.**Varv 8:** x 5 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.**Varv 9:** x 56 fm.**Varv 10:** x 3 fm, 2 fm i nästa fm, 3 fm, upprepa från x.**Varv 11:** x 7 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x**Varv 12:** x 4 fm, 2 fm i nästa fm, 4 fm, upprepa från x.**Varv 13:** 80 fm.**Varv 14:** x 9 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x, sm på detta v virkas i bakre maskbåge på 1:a fm.**Varv 15:** 88 fm som på detta v virkas endast i bakre maskbåge.**Varv 16-17:** 88 fm.**Varv 18-20:** 88 fm av fg. 3.**Varv 21-22:** 88 fm av fg 1.**Varv 23:** 88 fm av fg 2.**Varv 24:** 88 fm av fg 1.**Varv 25:** = v 23.**Varv 26-35:** 88 fm av fg 1.

Vänd korgen med avigsidan ut och virka från avigsidan.

Varv 36: fg 1, x 10 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.**Varv 37:** 96 fm av fg.1.**Varv 38:** 96 fm av fg.3.**Varv 39:** = v 37.**Varv 40:** 96 fm av fg.2.**Varv 41:** = v 37, tag av garnet.**TIPS!**

Vill Du kunna stänga korgen, sy i tryckknappar på insidan. Se bild.

ÄGG/FRUKTKORG

Lägg upp och virka v 1-9 lika som brödkorgen, sm på v 9 virkas i bakre maskbågen.

Varv 10: 56 fm som på detta v virkas endast i bakre maskbågen.**Varv 11:** 56 fm**Varv 12-13:** 56 fm av fg 2.**Varv 14:** 56 fm av fg 1.**Varv 15:** 56 fm av fg 3.**Varv 16:** = v 14.**Varv 17:** = v 15.**Varv 18-25:** = v 14.

Vänd korgen med avigsidan ut och virka från avigsidan.

Varv 26: fg 1, x 6 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.**Varv 27-28:** 64 fm av fg 1.**Varv 29:** 64 fm av fg.2.**Varv 30:** 64 fm av fg 1, tag av garnet.**TIPS!**

Vill Du kunna stänga korgen, sy i tryckknappar på insidan. Se bild.

TVÄTTRÅD

Virgade produkter tvättas separat med skonsam tvätt. Undvik blötläggning. Forma i vått tillstånd.

